

Anleitung Quickline E-Mail einrichten

iPhone



Meine Entscheidung.
quickline.ch

QUICKLINE

Inhaltsverzeichnis

Inhalt


1	E-Mail einrichten IMAP	3
2	E-Mail einrichten POP3	6

1. E-Mail einrichten IMAP



Öffnen Sie «Einstellungen» und wählen «Mail, Kontakte, Kalender».

Wählen Sie nun «Account hinzufügen», danach «Andere» und schliesslich «Mail-Account hinzufügen».



1. E-Mail einrichten IMAP

Abbrechen **Neuer Account** Weiter

Name Christian Bauer

E-Mail user@example.com

Passwort Erforderlich

Beschreibung E-Mail-Account

Geben Sie nun Ihren Namen, E-Mail-Adresse, Kennwort sowie eine Beschreibung für den Account ein. Klicken Sie «Weiter».

Abbrechen **Neuer Account** Weiter

IMAP POP

Name Test Name

E-Mail testuser@quickline.ch

Beschreibung Quickline

SERVER FÜR EINTREFFENDE E-MAILS

Q W E R T Z U I O P Ü

A S D F G H J K L Ö Ä

↑ Y X C V B N M ✕

123 😊 🗣 Leerzeichen Return

Wir empfehlen ein IMAP Konto einzurichten, falls Sie POP3 verwenden möchten, fahren Sie auf Seite 6 fort.

Wählen Sie den Kontotyp «IMAP».

1. E-Mail einrichten IMAP


Nehmen Sie nun folgende Einstellungen vor:

Server für eintreffende E-Mails

- Hostname: imap.quickline.com
- Benutzername: Ihre E-Mail Adresse
- Kennwort: Das Kennwort für Ihre E-Mail Adresse

Server für ausgehende E-Mails

- Hostname: smtp.quickline.com
- Benutzername: Ihre E-Mail Adresse
- Kennwort: Das Kennwort für Ihre E-Mail Adresse



Bestätigen Sie nun mit «Sichern».

2. E-Mail einrichten POP3

Abbrechen **Neuer Account** Weiter

Name Christian Bauer

E-Mail user@example.com

Passwort Erforderlich

Beschreibung E-Mail-Account

Geben Sie nun Ihren Namen, E-Mail-Adresse, Kennwort sowie eine Beschreibung für den Account ein. Klicken Sie «Weiter».

Abbrechen **Neuer Account** Sichern

IMAP POP

Name Test Name

E-Mail testuser@quickline.ch

Beschreibung Quickline

SERVER FÜR EINTREFFENDE E-MAILS

Q W E R T Z U I O P Ü

A S D F G H J K L Ö Ä

↑ Y X C V B N M ↵

123 Leerzeichen Return

Wählen Sie den Kontotyp «POP».

2. E-Mail einrichten POP3


Nehmen Sie nun folgende Einstellungen vor:

Server für eintreffende E-Mails

- Hostname: pop.quickline.com
- Benutzername: Ihre E-Mail Adresse
- Kennwort: Das Kennwort für Ihre E-Mail Adresse

Server für ausgehende E-Mails

- Hostname: smtp.quickline.com
- Benutzername: Ihre E-Mail Adresse
- Kennwort: Das Kennwort für Ihre E-Mail Adresse



Bestätigen Sie nun mit «Sichern».